Adım adım açıklamalar-detaylı çizimler

Sayı 2022/01 35.00 TL.

burda®

PRATİK DİKİŞ

ISSN 1308-321X
9 771308 321005
K.K.T.C 43.50 TL.

Canlı, hareketli renk ve desenlerle keyfinize keyif katacak 17 model. Şirin bluzlar, şık elbiseler ve plise etekler. Hepsini dikmek çok kolay.



Dikin ve mutlu olun!

JANOME

The World's leading sewing machine manufacturer

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN..

8 MART



Her Kadın En İyisini Hakeder..

ÜSTÜN **JANOME** TEKNOLOJİSİ

Japonya'daki dikiş makinesi fabrikası ve teknoloji geliştirme merkezinde üretilen ev tipi dikiş, nakış, piko, reçme ve overlok makineleri metal gövde ve çağanoza sahip. Elektronik ve bilgisayar bağlantısı sağlayarak dikiş ve nakış yaratıcılığınızı farklı boyutlara taşıyın.

NEDEN **JANOME**?

- Tüm ev tipi makineler metal gövdeye sahiptir.
- Tüm ürünler 2 yıl distribütör garantisi altındadır.
- Güvenilir online alışveriş ve ücretsiz kargo
- Yedek parça garantisi ve hızlı servis olanağı
- Ücretsiz eğitim ve kullanım desteği
- *Artistic Digitizer** programı ile nakış tasarım

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 (212) 511 23 81

Türkiye Distribütörü
Demirbilek Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
ADRES:
Katip Çelebi Cad.No:20 Unkapanı/İSTANBUL

info@janome.com.tr
@Janome.Turkiye
@Janome.Turkiye
www.janome.com.tr



burda patronları artık internette! shop.burda.com.tr'den dilediğiniz modeli kopya çıkarmaya gerek kalmadan kumaşınıza uygulayıp, keyifle dikin.

shop.burda.com.tr

İlkbahar duyguları

Bu yılın ilk Pratik Dikiş özel sayısı ile karşınızdayız. Patron çıkarma aşamasında daha hızlı ilerlemek, hemen biçmek ve hemen dikmek isteyenler için ideal hazır kalıplar içeren bu dergilerimiz dikiş sanatını doyasıya yaşamanız için en doğru adres. Bahara girerken canlı, hareketli renk ve desenleriyle keyfinize keyif katacak modellerimiz var: Kullanımı da dikişi kadar rahat bluzlar, farklı boylarda çalışarak farklı stiller yakalayabileceğiniz pilise etekler, minimal moda tutkunlarının her dönem vazgeçilmezi düz kesim elbiseler, geçiş mevsimleri için ideal sizi rüzgardan ve serin havalardan koruyacak hafif ceketler yanı sıra hem kadınların hem erkeklerin rahatlıkla kullanabileceği harika bir bere. Birkaç adımda hepsi kolayca hazır olacak ve emin olun yine çevrenizde fark yaratacaksınız. Eserlerinizi fotoğrafları tüm Burda takipçileriyle paylaşmak için sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz. Kaçırdığınız bütün sayılarımızı dergiburda.com adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca yazıcınızdan çıkış alarak kullanabilmeniz için dijital patron adresimiz shop.burda.com.tr. her ay eklenen yeni modellerle her gün her saat parmaklarınızın ucunda. Keyifli dikişler. Güzel günlerde buluşalım.

ÖZGÜR ALEV TEZCANLI - YAYIN YÖNETMENİ
aozgurkaya@doganburda.com

DB
DOĞAN BURDA DERGİ

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

Pratik dikiş burda
YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Yönetim Danışmanı: **Ferhan Kaya Poroy**
Yayın Yönetmeni (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Görsel Yönetmen: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Çiğdem Öztekin**
Etkinlik ve Proje Direktörü: **Ali Erman İleri**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: 0312 577 31 56

YÖNETİM
Üretim Planlama Direktörü
(Tüzel Kişi Temsilcisi): **Yakup Kurtulmuş**
Satış ve Dağıtım Direktörü: **Egemen Erkorol**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**
Dijital İçerik Direktörü: **Eren Demir**

Kurumsal İletişim Müdürü: **Funda Demirci Ayan**

REKLAM
Reklam Grup Başkanı: **Nisa Aslı Erten Çokça**
Reklam Grup Başkan Yardımcısı:
Işıl Baysal Turan - Seda Erdoğan Bal
Satış Koordinatörü: **Hülya Hankendi**
Reklam Teknik Müdür: **Ayfer Kaygun Buka**
Telefon: 0212 336 53 61 - 62 Faks: 0212 336 53 91
Reklam Rezervasyon:
Telefon: 0212 336 53 00 - 57-59 - Faks: 0212 336 53 92 - 93
Hedef Sayfalar Reklam Koordinatörü: **Aysel Şener**
Telefon: 0212 336 53 70 - Faks: 0212 336 53 91
Ankara Reklam Satış Koordinatörü: **Sezinur Balıkçıoğlu**
Ankara Reklam Satış Müdürü: **Beliz Balıbey**
Telefon: 0312 577 31 56

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
ALMANYA: **Michael Neuwirth**
T. +49 89 9250 3629 - michael.neuwirth@burda.com
AVUSTURYA/İSVİÇRE: **Christina Bresler**
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
FRANSA/LUKSENBURG/BELÇİKA/HOLLANDA:
Marion Badolle-Feick
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA: **Jeannine Soeldner**
T. +44 20 3440 58 32 - jeannine.soeldner@burda.com
ABD/KANADA/MEKSİKA: **Salvatore Zammuto**
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
YUNANİSTAN/PORTEKİZ/İSPANYA/
HİNDİSTAN/ASYA: **Jessica Loose**
T. +49 89 92 50 24 68 - jessica.loose@burda.com
İSKANDİNAV ÜLKELERİ:
Ulrik Brostrom T. +45 23 28 97 69 - ubr@jbmedia.dk

YÖNETİM YERİ: **Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22 34387 Şişli / İst.**
Telefon: **0212 410 32 00** Faks: **0212 410 35 81**
e-posta: burda@doganburda.com

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:16 Ümraniye / İstanbul TELEFON: 444 44 03 FAKS: 0216 365 99 07 - 08 www.bilnet.net.tr**
Dağıtım: **Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.**
Yayın Türü: **Ulusal, süreli, dönemsel**
FIPP üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: **0 212 478 0 300**
e-posta: okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri Hattı: **0212 478 0 300 Faks: 0212 410 35 12-13**
abone@doganburda.com www.doganburda.com
Çalışma saatleri her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.

burda Pratik Dikiş Dergisi Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Verlag Aenne Burda&Co. lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. burda Pratik Dikiş Dergisinde yayımlanan yazı, fotoğraf, harita illüstrasyan ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.

İlk adım genellikle en zorudur. Ama Burda Pratik Dikiş dergisi ile değil. Aşağıda dikiş projelerinizin başarıyla sonuçlanması için gerekli bilgileri bulacaksınız. Hiç ön bilginiz, deneyiminiz olmasa bile yüzde yüz başarı garanti!

Bölüm 1: KUMAŞIN HAZIRLANMASI

KUMAŞI BİÇKİDEN ÖNCE YIKAYIN VE ÜTÜLEYİN. AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN.

» YIKAYIN VE BAŞLAYIN

Eğer kumaşınızın kalitesi buna uygunsa dikmeye başlamadan önce kumaşları yıkamanızı ve yine bunun için bir engel yoksa kurutucuda kurutmanızı öneriyoruz. Böylece dikeceğiniz parçanın sonradan çekip kısalmasını ya da genişleyip, sarkmasını önlemiş olacaksınız.

» DİKİŞİ GÖSTEREN ÜTÜ

Düzgün ütülenmiş bir kumaş biçkiyi kolaylaştıracaktır. En doğrusu kumaşın tamamını tersten ütülemektir. Ancak yine de yüzden ütülemeniz gerekiyorsa lütfen ütü bezi kullanın. Önce kumaşın bir ucunda ütü provası yapın. Ütünün sıcaklığını kumaşın yapıldığı materyale göre ayarlamalısınız, karışımlı kumaşlarda en hassas elyaf sizin için ölçü olmalıdır. Önemli: Eğer buhar ile ütülüyorsanız, sonradan kumaşın nemi tamamen kaybolana dek kuru olarak da ütülemeyi ihmal etmemelisiniz.

TAKTİK


Her dikiş adımının ardından ütüleyin, örneğin pensleri bir yana yatırarak, dikişleri açarak ya da birlikte bir yana yatırarak. Dikişi bitirip, tüm teyellleri ve dikiş işaretlerini söktükten sonra son bir kez parçanın tamamını ütüleyin.

» TELALAR: DİKİŞİN OLMAZSA OLMAZI


Telalar bir giysiye gereken sertliği ve form dayanıklılığını sağlarlar. Örneğin bir bluzda yaka, manşetler ve patlar telalanmalıdır. Böylece ilikleri de daha rahat açabilirsiniz ve kumaş büzüşmez. Bunun dışında parçalar direnç kazanacağı için çıtçıt, halka ve zımbalar da kolayca kopmaz. Hangi parçaların telalanacağını size modellerimizin adım adım açıklamalarında ayrıca belirtiyoruz. Farklı kalite ve sertlikte telalar vardır. Seçtiğiniz model için hangi telanın uygun olacağı kumaş önerilerimizde belirtilmiştir.

DİKKAT:

Telayı yapıştırmadan önce bir kumaş parçasında ütüyle yapıştırmayı deneyin.



Tela daima kumaşın tersine yapıştırılır. Bunun için ütü sıcaklığının ve sürenin doğru olması çok önemlidir. Telanın kenarında genellikle önerilen ütü sıcaklığının sembolü bulunmaktadır.



Ütü asla kumaşın izin verdiğinden daha yüksek sıcaklıkta olmamalıdır. Bazı telalar nemli bir bez ya da buharlı ütü ile yapıştırılırlar.



Tela yapıştırdığınız parçayı bir süre daha ütü tahtasının üstünde bırakarak soğumasını bekleyin, böylece daha dayanıklı bir yapışma elde etmiş olursunuz.

ÜTÜ SEMBOLLERİ



1 Nokta
Sıcak ütülemeyin: Viskon ve naylon, polyester, akrilik, asetat, floş gibi kimyasal elyaflar. Bu kumaşları daima kuru ütüleyin.



2 Nokta
Ilık ütüleyin: İpek, yün, karışımlı kumaşlar. İpeği daima kuru ütüleyin.



3 Nokta
Sıcak ütüleyin: Keten ve pamuklu kumaşlar. Bu kumaşları buharla ütüleyin.



Dikkat
Bu sembol bulunan kumaşları ütülemeyin.



Bölüm 2:
KUSURSUZ ÖLÇÜ ALMAK

DOĞRU BEDEN, DOĞRU PATRON DEMEKTİR. ÖLÇÜ ALIRKEN ÇOK DİKKAT ETMELİSİNİZ.


Ölçü alırken özen gösterin:

GÖĞÜS ölçünüzü göğsünüzün en geniş noktasından alın. Bandı göğsünüzün ucundan, kol altlarınızdan geçirin, arkada hafifçe yukarı alın.

BEL ölçünüzü bedeninizin en ince noktasında, belinize bağladığınız bandın tam üzerinden alın.

BASEN ölçünüzü kalçanızın en geniş yerinden alın.

BEDEN BOYU:
Dik dururken başınızın en üst noktasından topuğunuzun en alt noktasına kadar olan mesafeyi ölçün.



DİKKAT:
Ölçü alırken bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Ölçülerinizi çamaşırlarınızın üstünden alın.

burda ölçü tablosu (ölçüler cm)							Kendi ölçüleriniz
Beden	34	36	38	40	42	44	
1. Beden boyu	168	168	168	168	168	168	
2. Göğüs	80	84	88	92	96	100	
3. Bel çevresi	62	66	70	74	78	82	
4. Basen genişliği	86	90	94	98	102	106	

İllüstrasyon: DELASTİKA - Anja Delastik

» DOĞRU ÖLÇÜ ALMAK İÇİN
Doğru bedeninizi saptamak için kendi beden ölçülerinizi belirlemeli ve bunları Burda ölçü tablolarıyla karşılaştırmalısınız.
Ölçü alırken dik ancak rahat durmalısınız.
Ölçülerinizi aşağıdaki tabloya yazın ve verilen ölçülerle karşılaştırın. Kendi ölçülerinize en yakın olan bedeni seçin.
Kural olarak şunu benimsemelisiniz:
Bluzlar, elbiseler, ceketler ve mantolarda göğüs ölçüsünü esas almalısınız. Etek ve pantolonlarda ise kalça ölçüsünü. Gerekli gördüğünüz takdirde patronlar üzerinde tablodaki ölçülerden sapan ölçülerinizde gerekli değişiklikleri yapın.
Her bir patronda 34- 44 arasında birçok bedenler verildiği ve beden çizgiler yan yana olduğu için kolayca bir bedenden diğerine geçiş yapabilirsiniz. Örneğin göğüs ölçünüz 38 bedene, bel ölçünüz ise 40 bedene uyuyorsa buna göre gereken değişiklikleri patronu çıkarırken sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Ölçümleri asla patron parçaları üzerinden yapmayın. Tüm Burda patronlarına o model için gerekli olan rahatlık payları verilmiştir. İster bol bir bluz, ister dar bir elbise, ister bele oturan bir blazer ya da düz kesimli bir ceket dikin, hareket noktanız daima gerçek beden ölçüleriniz olmalıdır.

DİKKAT:
Asla konfeksiyon bedeninizden hareket etmeyin. Burda bedenleriyle uyumlu olması gerekmez. Tüm tasarımcılar gibi bizim ekibimizin de modellerde "kendi imzası" vardır.

Bölüm 3:
DOĞRU BİÇKİ

HAZIR PAFTALARLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

» HAYDİ... BİÇKİYE!
Derginizin içindeki paftayı özenle çıkarın (1,2,3). Sonra seçtiğiniz modelin adım adım açıklamalarına bakın. Açıklamalarda hangi patron parçalarına ihtiyacınız olacağı ve bunları hangi paftada bulacağınız belirtildiği gibi ayrıca patron parçalarının kabataslak çizimleri de verilmiştir. (Örnek: yan taraftaki pantolon) Paftayı açın. Patron parçaları adlı kısımda kaç numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacağını da göreceksiniz.
Her patron parçasında model numarası, patron parçası numarası ve bu parçanın kaç kez biçileceği belirtilmiştir. Dikeceğiniz model için gereken patron parçalarını bedeninize uyan çizgilerden kesip çıkarın. (Bkz. yandaki örnek) Ölçü ile biçilecek parçalar için ayrıca patron verilmemiştir. Bunları verilen ölçülere göre doğrudan kumaşın üstüne çizebilirsiniz.

DİKKAT

Burda Pratik Dikiş patronlarına dikiş ve baskı payı eklenmemiştir. Bunları biçkiden önce eklemeniz ve çizmeniz gerekir. Gereken bilgileri açıklamalar kısmında 1. adımda bulacaksınız.




İŞTE BU! Biçki için daima doğru bir biçki makasına, bazen sürfile makasına ihtiyacınız olacaktır.

PATRON PARÇALARI

1 Ön pantolon parçası	2x
2 Arka pantolon parçası	2x
3 Pervaz kumaş katı	1x
a Bağcık	2x

PATRONA GENEL BAKIŞ



PATRON PARÇALARI 1 - 3, PAFTA 2
(Bu pantolon kalıbı örnek olarak verilmiştir.)

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):



DİKKAT:

Patron parçalarındaki dikiş sayıları daha sonra hangi parçaların birbiriyle dikileceğini göstermektedir.

» HAYDİ MAKASLARA, BİÇİN, DİKİN!
Biçki planını paftada bulacaksınız. Biçki planı en uygun kumaş gereksinimini sağlayacak şekilde patron parçalarının kumaşa nasıl iğnelenmeleri gerektiğini göstermektedir. Kumaş katlı olarak biçki yapmak en kolayıdır. Çift katlı biçki sırasında kayma riski ortadan kaldırılmış olur. Biçmeden önce daima tüm patron parçalarını ve parçaları kumaşa iğneleyin ve/veya çizin. Patron parçalarını kumaşa iğnelerken patron parçalarındaki düz iplik çizgisinin daima kumaşın kenarına paralel olmasına dikkat edin.



PASHA BLIND

pashablind

PB PERDE SİSTEMLERİ A.Ş.
Yenigün Mahallesi, Köroğlu
Bulvarı No: 48b/b 07310
Muratpaşa/ANTALYA
+90 532 177 92 51
info@pashablind.com.tr



MODEL 1A

» **TİŞÖRT**
Tişörtlerin yaka kesiminin yuvarlak olması gerektiğini kim söylemiş? Modelimizdeki degaje yaka da tişörte çok yakışıyor. Üstelik rafine görünümüne rağmen kullanımı çok rahat ve çok da kolay dikiliyor.
» Kumaş:
Mercan renkli jarse

BİR ŞEY KESİN: ÇOK KOLAY DİKİLEN BU DEGAJE YAKALI JARSE TİŞÖRTLER HER STİLE, HER KOŞULA VE HER BEDENE YAKIŞIYOR.

TAM ARADIĞIM GİBİ

Fotoğraf: Astrid Obert - Prodüksiyon: Lauren DeYoung

MODEL 1B

» ZEBRA/LEOPAR BASKILI ŞÖRT

Vahşi hayvan desenleriyle dikilmiş bir şört bu yaz mutlaka gardırobunuzda olmalı. ¾ kolu ve degaje yakasıyla son derece çarpıcı görünen bu şört dar örgü eteklere ve de bol jeanlere de çok yakışıyor.

» Kumaş: Zebra/leopar desenli yumuşak pamuk jarse





ESİNLENMEK İÇİN

TREND KUMAŞLAR

Kadifeden dikildiğinde bu şört bambaşka bir havaya bürünüyor, özellikle de siyah kumaşın üstünde simli nakışlar ya da stras taşlar varsa. Dikkat: Bu modeller için kadifenin mutlaka elastik olması gerekiyor. goblen.com, hepsiburada.com veya trendyol.com adreslerinde uygun seçenekler bulabilirsiniz.



MODEL 1c

» **UZUN KOLLU ŞÖRT**
Etnik görünümde, renklerin çarpıcılığıyla öne çıkan büyüleyici bir tişört. Modelimiz uzun kollu olarak da çok şık ve zarif görünüyor.
» Kumaş:
Pamuk elastanlı jarse

Dikiş ipucu:
Jarse kumaşları dikerken çok dikkatli olmak gerekir. Ama bunun da kolayı var.

DEGAJENİN KEYFİNİ YAŞAYIN. AŞAĞIDA SİZE YUMUŞAK, DÖKÜMLÜ KUMAŞTAN BU YAZIN EN SEVİLEN ŞÖRTÜNÜ NASIL KOLAYCA ADIM ADIM DİKECEĞİNİZİ AÇIKLIYORUZ.





Arkadan boy: Yak. 60 cm





Arkadan boy: Yak. 60 cm





Arkadan boy: Yak. 70 cm

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

Yalnızca jarse kumaşlar kullanın.
ABC Elastanlı pamuk jarse
Malzeme:
ABC Dikiş ipliği
Jarse iğnesi, çift iğne/reçme
Bunun dışında:
Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı


Patron parçaları

Şörtlerle ilgili patron parçalarını Pafta 1'de bulacaksınız. Patronlar 34 – 44 arasındaki tüm bedenler için verilmiştir.

Şörtler için 1 – 3 numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacak. Modellere göre değişen uzunluklara dikkat edin. Patronu kendi bedeninize ve seçtiğiniz modele uygun çizgilerden keserek çıkarın.

ABC	1 Ön parça kumaş katı	1x
ABC	2 Arka parça kumaş katı	1x
ABC	3 Kollar	2x

PATRONA GENEL BAKIŞ




Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)					
A	140	1,15					
B	140	1,45					
C	140	1,65					

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):


Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

DİKKAT:
1- 3 nolu patron parçalarını ve biçki planlarını pafta 1'de bulacaksınız.




1 ABC - BİÇKİ

Kumaşın dokuma kenarlarını ortada çakışacak şekilde içe katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Patron parçaları 1 ve 2'yi biçki planına göre (biçki planını paftada bulacaksınız) kumaşa iğneleyin. Patronların kenarlarına cetvel ve terzi tebeşiriyle 1,5 cm genişlikte dikiş payı ve 3 cm genişlikte etek baskı payı çizin. Parçaları bu çizgilerden kesin. Son olarak kalan kumaşı boyuna ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun.3 numaralı parçayı da aynı şekilde dikiş ve baskı payıyla çizip, biçin.




2 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce patronun konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), yatay işaretleri ve kat çizgilerini/işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın.




3 ABC - İĞNELEMEK, DİKMEK

Dikiş sırasında iki parçanın kumaşlarının yüz kısımları üst üste gelmeli ve toplu iğneyle sabitlenmiş olmalıdır. Eğer iğneleri dikey dikişe yatay gelecek şekilde yerleştirirseniz çıkarmanız gerekmeden dikiş makinenizle yavaşça üstünden geçebilirsiniz. Eğer o kadar deneyimli değilseniz dikiş sırasında teker teker çıkarabilirsiniz. Dikişe ara verdiğinizde iğnenin kumaşa saplı olmasına dikkat edin.




4 ABC - ESNEK KUMAŞLARIN DİKİMİ İÇİN ÖNERİLER

Kumaşın esnekliğini kaybetmemek için dikişleri basık, aralıklı zikzak dikişiyle ya da herhangi bir elastik dikişle yapın. (makinenizin broşüründe farklı dikiş ayarlarına bakın) Dikiş paylarına zikzak ya da overlokla sürfile yapın. İnce jarse kumaşlarda yuvarlak/top uçlu bir jarse iğnesi kullanmanızı öneririz. Böylece iğnenizle ilmeklerin arasına batar, ipliğe zarar vermezsiniz. Dikiş paylarına zikzak ya da overlokla sürfile yapın. Baskıları kenarların esnek kalması için çift iğne/reçme ile yapın.



5 ABC - ARKA YAKA AÇIKLIĞI


Arka yaka açıklığının payını içe ütüleyin ve dıştan iğneleyin. Kenara dıştan çift iğne/reçme ile 1 cm genişlikte makine çekin. Bunun için makinenize çift iğne ayağını ve iki makara takın. Nasıl iplik geçireceğinizi makinenizin broşüründe bulabilirsiniz. Üst iplikler paralel iki düz dikiş oluştururken alt masura ipliği zikzak dikişi oluşturacaktır. Böylece kenar elastik kalır.



6 ABC - OMUZ DİKİŞLERİ


Ön parçada yekpare kesilmiş pervaza (= üst, yuvarlak yaka) sürfile yapın. Arka omuz kenarlarını yüzü yüze ön omuz kenarlarına iğneleyin (dikiş sayısı 1). Dikiş çizgilerinin üst üste gelmesine dikkat edin. Ön parçanın dikiş payını işaretli kat çizgisinde köşelerde işaretli dikiş çizgisine kadar kesin (ok işareti).

kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.




7 ABC - OMUZ DİKİŞLERİNİN KAPATILMASI

Yekpare kesilmiş pervazı kat çizgisinden arka parçanın omuz kenarlarının üzerine döndürün ve yan kenarları şekildeki gibi iğneleyin. Omuz dikişlerini tam köşeye kadar kapatın. Dikiş uçlarını git-gel yaparak pekiştirin. Dikiş paylarını 7 mm kalacak şekilde kesin.




8 ABC - PERVAZIN İÇE DÖNDÜRÜLMESİ

Ön parçanın yekpare kesilmiş pervazını kat çizgisinden içe katlayın. Omuz dikişlerinin dikiş paylarını ön parçaya ütüleyin. Degaje yakanın kat çizgisini ütülemeyin, yumuşak olarak dökülmesi gerekir.




9 ABC - YAN DİKİŞLER

Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, yan kenarları iğneleyin (dikiş sayısı 2). Yan dikişleri dikin. Dikiş paylarını 7 mm kalacak şekilde kesin, birlikte sürfile yapın ve son olarak bir yana yatırarak ütüleyin.




10 ABC - KOL DİKİŞLERİ

Kolları boyuna ikiye katlayın, iğneleyin ve kol dikişlerini dikin (dikiş sayısı 3). Dikiş paylarını 7 mm kalacak şekilde kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana yatırarak ütüleyin.



11 ABC - KOLLARIN TAKILMASI

Kolları yüzü yüze kol evlerine iğneleyin ve bu arada şu noktalara dikkat edin: Kol ve bedendeki 4 numaralı yatay işaretler, yan dikişler ve kol dikişleri üst üste gelmeli. Kol yuvarlağındaki yatay işaret omuz dikişine gelmeli. Kolu dikin. Dikiş paylarını kesin, birlikte sürfile yapın ve kol yuvarlağında kolun içine ütüleyin.



12 ABC - ETEK VE KOL BASKISI

Baskı payına sürfile yapın, 3 cm genişlikte içe ütüleyin ve iğneleyin. Kenara dıştan çift iğne/reçme ile 2,5 cm genişlikte makine çekin. Böylece kenar esnek kalır ve dikerken esnemez.

İllüstrasyon: Verena Zirbs.

ESİNLENMEK İÇİN





DESENLER
Puanlar, kareler ya da çizgiler gibi klasik desenler çok revaçta. Kendinize bir de çizgili krep pilise kumaştan ya da lacivert puanlı pilise kumaştan etek dikin. goblen.com, trendyol.com veya hepsiburada.com adreslerinde uygun seçenekler bulabilirsiniz.

HER ŞEYİN YOLUNDA GİTMESİ GARANTİ DİKİŞ PROJELERİ: ÜÇ FARKLI UZUNLUKTAKİ LÜKS PİLİSE ETEKLERİMİZİ HİÇ DİKİŞ BİLGİSİ OLMAYANLAR BİLE KOLAYCA DİKEBİLİRLER.

KENDİNİZİ GELİŞTİRİN



MODEL 2C

» **BENZERSİZ**
Kesinlikle düşlere girecek kadar güzel bir etek, üstelik göz açıp kapayana kadar dikilebiliyor. Beldeki leopar desenli lastiğin turuncu beyaz piliseli kumaşa uyumu kusursuz. Ayrıca midi boydaki böyle bir eteği çok farklı şekillerde kombinleyebilir, kendi stilinizi yaratabilirsiniz. Asil ve elegan bir stil için eteğiniz yüksek topuklu ayakkabılar, zarif bir bluz ve blazer ceketle çok şık olacaktır. Ya da burada gördüğünüz gibi tişört, jean ceket ve spor ayakkabılarla şık, sportif bir havayı yakalayabilirsiniz.
» Kumaş: Pilise

FOTOĞRAF: ANDREAS HOEFNISCH

MODEL
2A

» MİNİ PİLİSE ETEK
Mini etekler var olduğundan beri en zarif görünüm: Çiçek baskılı pilise kumaş ve altın renkli parlak lastik kemer. Öylesine havalı, öylesine serin, öylesine feminen ki. Üstelik kolayca dikilebiliyor, eteğini bastırmanıza bile gerek yok.
» Kumaş: Pilise





MODEL
2B

» PİLİLİ ETEK
Parlak pilise kumaştan canlı turuncu lastikle dikilen bu diz boyu pilise eteğin çok çarpıcı olduğundan hiç kuşku yok. Üstelik çok rahat, kullanışlı ve kolayca da dikiliyor.
» Kumaş: Pilise

YAŞAMIN BİR AMACI DA KENDİNİ GELİŞTİRMEKTİR. TABİİ MODA ANLAMINDA DA!





Etek boyu: 46 cm





Etek boyu: 60 cm





Etek boyu: 78 cm

Not:

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

Yalnızca piliseli kumaşlar
AC Polyester dokuma kumaş
B Karışımlı kumaş
Malzeme: ABC Dikiş ipliği
Lastik, 4 cm eninde:
Bd. 34 - 36: 75 cm, Bd. 38: 80 cm,
Bd. 40 - 42: 85 cm, Bd. 44: 90 cm
Bunun dışında: Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı, çengelli iğne

Patron parçaları

Etek için patrona ihtiyacınız yoktur.
Etek parçalarını cetvel ve terzi tebeşiri yardımıyla doğrudan kumaşa çizebilirsiniz.
Ölçüleri sağdaki tabloda bulacaksınız. Piliselerin zeminde düzgün ve kapalı olmasına dikkat edin.
Verilen ölçülere göre parçaları nasıl biçeceğiniz biçki planlarında verilmiştir.
Dikiş payı ölçülerin içindedir.


A a Etek parçası	1x
B b Etek parçası	1x
C c Etek parçası	1x


Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş eni (m)					
ABC	140	1,20					

Parçaların ölçüleri


Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)						
a	93	97	101	105	109	113	47,5
b	93	97	101	105	109	113	61,5
c	93	97	101	105	109	113	79,5








kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.




1 ETEK PARÇASININ BİÇİLMESİ

Pilise kumaşı düzgün olarak serin. Pilileri bir kenarından toplu iğneyle tutturun. (=üst kenar) Bu kenardan etek boyunu ölçün ve terzi tebeşiriyle çizin, tebeşir izlerinden kesin. Üst kenara etek enini işaretleyin. (En ve boy ölçülerini önceki sayfadaki tabloda bulacaksınız) İşaretlerden kalan kumaşı kesin.




2 ETEK UCUNUN SABİTLENMESİ / ETEK BASKISI

Etek ucunun saçaklanmaması için saçaklanma engelleyici ile sabitleyin. Bunun için üreticinin talimatlarına uyun. Eğer saçaklanma engelleyici bulamıyorsanız/ya da kullanmak istemiyorsanız etek ucuna sürfile de yapabilirsiniz (overlokla). Sonra pilileri yeniden kapatarak ütüleyin.




3 ETEK PARÇASINI HALKA ŞEKLİNDE KAPATMAK

Uzun kenarları öyle iğneleyin ki pililerin iç kat yerleri üst üste gelsin. Böylece dikiş daha sonra içte kalacak ve dıştan görünmeyecektir. Etek parçasını halka şeklinde kapatın (=Arka orta dikiş). Kalan kumaşı dikişin 1 cm yanından kesin ve kenarlara birlikte sürfile yapın. Pilileri üst kenarda teyelleyin.




4 ETEĞİN ÜST KENARININ TEMİZLENMESİ VE ORTANIN BELİRLENMESİ

Eteğin üst kenarına sürfile yapın. Dikişin tam karşısına toplu iğne ile ön orta işareti alın. Ortalar arasındaki orta noktaları yine toplu iğnelerle işaretleyin.



5 LASTİK

Lastikten Bd. 34: 67 cm, Bd. 36: 71 cm, Bd. 38: 75 cm, Bd. 40: 79 cm, Bd. 42: 83 cm, Bd. 44: 87 cm kesin. Lastiğin kısa kenarlarını yüzü yüze iğneleyin ve uçları 1 cm genişlikte birbirine dikin. (=arka orta) Lastik bandın uçlarını açın ve dikişin iki yanına 7 mm genişlikte makine çekin. Bandı 4. adımda açıklandığı şekilde işaretleyin.






6 LASTİĞİN DİKİLMESİ

Lastiği eteğin üst kenarına iğneleyin. Dikişler ve işaretler üst üste gelmeli. Lastiğin alt kenarına ince geniş ayarlı zikzakla makine çekin ve bu arada lastiği etek genişliğinde esnetin. Dikiş uçlarını pekiştirin.

Yenilikler yaratıp tüm hayalleri gerçekleştirerek ferforjeyi uzun yıllar kalıcı kılan marka





info@koksalferforje.com
koksalferforje.com
balkonkorkuluk.gen.tr
villakapisi.gen.tr

"Demirden hayata..."
Selim Köksal
FERFORJE

Mağaza: Merkez Mah., Kağıthane Cad., No:111
KAĞITHANE / İSTANBUL
Fabrika: Yeni Doğan Mah., Erciyes Sok, No:4 -2
HSD İş Merkezi, BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
Tel: 0533 334 67 82
Tel: 0212 232 53 91

MODEL
3B

» **DÜZ ELBİSE**
Desen seksenleri çağrıştırıyor, kesim ise altmışları. Önemli olansa, bu şık (ve aynı zamanda rahat) ¾ kollu şört elbisenin tüm retro moda fanlarının gardıroblarında olmasının şart olması!
» Kumaş: Pamuk saten



KOLAY
TREND

Trend renkler: Mavi ve turuncu.
Trend kesim: Geniş ve salaş.
Trend desen: Seksenleri anımsatan retro desen.
Bu elbise trend olmasın da ne olsun?

YANDAN CEPLİ DÜZ KESİMLİ ÜÇ ELBİSE, HEPSİ SON DERECE RAHAT VE ŞIK. VÜCUDUNUZDAKİ UFAK FAZLALIKLARIN TAMAMINI GİZLEYECEĞİNDEN EMİN OLABİLECEĞİNİZ BU ELBİSELERİ DİKMEK DE ÇOK KOLAY. GÖZ AÇIP KAPAYANA KADAR BİTİYORLAR.

DÖRT DÖRTLÜK

FOTOĞRAF: ANDREAS HOERNISCH

MODEL

3A

» **ELBİSE**
Parlak, şambre kumaştan aynı patronla dikilen elbisemiz bambaşka bir görünümde. Kısa kolları yanında parlak, yanar döner kumaşı da bu yalın klasik modeli minimal moda fanlarının gözdesi haline getiriyor.
» Kumaş: Pamuk şambre



Temel bir model. Yalın ama çarpıcı, yan cepleriyle de çok kullanışlı.

MODEL
3C

» SATEN ELBİSE

Renk bloklama ama en asil şekliyle. Turuncu ve kobalt mavisi saten kumaşların uyumu muhteşem.
Eğer elbisenizin bedene oturmasını istiyorsanız bunu rahatlıkla beline bağlayacağınız bir kemerle sağlayabilirsiniz. Bu elbiseye siyah aksesuarlar çok yakışıyor olsa da moda konusunda cesur hanımlara kırmızıya çalan bordo tonlarını kullanmalarını da öneririz.

» Kumaş: Polyester saten
mavi ve turuncu



Zincirin çekiciliği

Son zamanlarda zincirli desenlere giderek daha çok rastlamaktayız, kim bilir belki çok yakında sizin gardırobunuzda da. Siyah üzerine zincir baskılı bu kumaşların düz kesimli modelimize çok yakışacağından eminiz. goblen.com, trendyol.com veya hepsiburada.com adreslerinde uygun seçenekler bulabilirsiniz.

ESİNLENMEK İÇİN






Beline bağlayacağınız bir kemerle elbiseyi bedeninize de oturtabilirsiniz.


PARLAK RENKLER, GRAFİK DESENLER, ŞIK KESİMLER: SİZE KEYİF VERECEK ÜÇ ŞÖRT ELBİSE, DİKERKEN DE GİYERKEN DE BİRİ SİZİ BUNU GİYMİŞ GÖRDÜĞÜNDE DE...






Arkadan boy: Yak. 88 cm





Arkadan boy: Yak. 88 cm





Arkadan boy: Yak. 99 cm

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

İnce hafif elbiselik kumaşlar
A Pamuk şambre
B Pamuk saten
C Polyester saten
Malzeme:
ABC Dikiş ipliği
Bunun dışında:
Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı


DİKKAT:
Elbise C: Biçki planlarında hangi parçaların kumaş I, hangi parçaların kumaş II olacağı belirtilmiştir.

Patron parçaları

Elbiselerin parçalarını Pafta 2'de bulacaksınız. Patronlar 34 – 44 arasındaki tüm bedenler için verilmiştir. Elbiseler için 1 – 7 numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacak. Modellere göre değişen uzunluklara dikkat edin. Patronu kendi bedeninize ve seçtiğiniz modele uygun çizgilerden keserek çıkarın. Kemer parçası (a) için patron verilmemiştir. Bu parçayı doğrudan kumaşa çizebilirsiniz. a parçası için ölçüler 1,5 cm dikiş payı eklenerek verilmiştir.

ABC 1 Ön roba kumaş katı	1x
ABC 2 Ön parça kumaş katı	1x
ABC 3 Arka roba kumaş katı	1x
ABC 4 Arka parça kumaş katı	1x
ABC 5 Kollar	2x
ABC 6 Etek pervazı kumaş katı	2x
ABC 7 Cep torbası	4x
C a Kemer	2x

PATRONA GENEL BAKIŞ



PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44


DİKKAT:
1- 7 patron parçalarını ve biçki planlarını pafta 2'de bulacaksınız.

Parçaların ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)						
a	81	83	85	87	89	91	16


Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)					
A	140	1,65					
B	140	1,65					
C I	140	1,70					
C II	140	0,45					




1 ABC - BİÇKİ

Kumaşı (C için kumaş I) öyle katlayın ki dokuma kenarlar ortada çakışsın, kumaşın yüzü içte olsun. Patron parçalarını biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Biçki planını paftada bulacaksınız. Kağıt patronların kenarlarına terzi tebeşiri ve cetvelle 1,5 cm dikiş payı ve 4 cm baskı payı (6 numaralı parçada) çizin. Parçaları bu çizgilerden biçin.




2 ABC - BİÇKİ

Kalan kumaşı (C için kumaş I) ortadan ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun, dokuma kenarlar üst üste gelsin. Patron parçalarını biçki planına göre (biçki planını paftada bulacaksınız) kumaşa iğneleyin. Patronların kenarlarına cetvel ve terzi tebeşiriyle tüm kenarlara 1,5 cm dikiş payı ve kol için 4 cm baskı payı çizin. Parçaları çizdiğiniz çizgilerden biçin.




3 C - KUMAŞ II BİÇKİ

Kumaşı öyle katlayın ki dokuma kenarlar ortada çakışsın, kumaşın yüzü içte olsun. 1, 3, 6 numaralı patron parçalarını biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Kağıt patronların kenarlarına terzi tebeşiri ve cetvelle 1,5 cm dikiş payı ve 4 cm baskı payı (6 numaralı parçada) çizin. Parçaları bu çizgilerden biçin.




4 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce patronun konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), yatay işaretleri, çakışma çizgilerini/işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Baskı çizgilerini geniş teyelle kumaşın yüzüne aktarın.



5 ABC - İĞNELEMEK, DİKMEK

Dikiş sırasında iki parçanın kumaşlarının yüz kısımları üst üste gelmeli ve toplu iğneyle sabitlenmiş olmalıdır. Eğer iğneleri dikey dikişe yatay gelecek şekilde yerleştirirseniz çıkarmanız gerekmeden dikiş makinenizle yavaşça üstünden geçebilirsiniz. Eğer o kadar deneyimli değilseniz dikiş sırasında teker teker çıkarabilirsiniz. Dikişe ara verdiğinizde iğnenin kumaşa saplı olmasına dikkat edin.



6 ABC - YAKA AÇIKLIĞI


Ön ve arka robaların yaka açıklıklarına sürfile yapın. Dikiş paylarını içe ütüleyin ve dıştan iğneleyin. Yaka açıklığına 7 mm ende makine çekin, bu arada dikiş payını da bastırmış olacaksınız.

kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.




7 ABC - OMUZ DİKİŞLERİ

Ön robayı yüzü yüze arka robanın üstüne koyun. Omuz dikişlerini iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 3). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.




8 ABC - ROBANIN DİKİLMESİ

Ön parçayı yüzü yüze ön robaya iğneleyin (dikiş sayısı 1). Dikin. Dikiş paylarını 7 mm kalacak şekilde kesin ve robaya ütüleyin. Arka robayı da aynı şekilde arka parçaya dikin (dikiş sayısı 2).




9 ABC - CEP TORBASININ DİKİLMESİ

Cep torbalarını yüzü yüze ön ve arka parçalarda yan kenara, işaretlerin arasına iğneleyin, yatay işaretler üst üste gelsin. Cep torbalarını dikin. Dikiş uçlarını git-gel yaparak pekiştirin ve cep torbalarını dikişin üstünden yanlara ütüleyin.




10 ABC - KOLLARIN DİKİLMESİ

Kolları yüzü yüze kol evlerine iğneleyin, kolun ve ön parçanın 4 numaralı yatay işaretleri üst üste gelmeli. Kol yuvarlağındaki yatay işaret omuz dikişinde olmalı. Kolları dikin, buna kol dikişinin dikiş payından başlayın ve bitirin ya da ön ve arka parçanın yatay işaretinde başlayıp bitirin. Dikiş uçlarını pekiştirin.



11 ABC - KOL DİKİŞLERİ


Kol takma dikişlerinin dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kolları boyuna ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kol dikişlerini iğneleyin (dikiş sayısı 5), buna tam kol dikişinde son verin. Dikiş uçlarını pekiştirin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın.



12 ABC - YAN DİKİŞLER


Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, yan kenarları iğneleyin (dikiş sayısı 6). Yan dikişleri kapatın, cep ağızlarını belirten yatay işaretler arasında dikişe ara verin. (ok işaretleri) Dikiş uçlarını git-gel yaparak pekiştirin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.




13 ABC - CEP TORBALARININ BİRBİRİNE DİKİLMESİ

Cep torbalarını ön parçaya ütüleyin. Cep torbalarını birbirine iğneleyin ve dikin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın.



14 ABC - PERVAZ/ YAN DİKİŞLER

Pervaz parçalarını yüzü yüze üst üste koyun. Yan kenarları iğneleyin ve dikin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.




15 ABC - PERVAZIN DİKİLMESİ

Etek pervazını yüzü yüze alt kenara iğneleyin, yan dikişler birbirine gelsin. Pervazı dikin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.


16 ABC - ETEK/KOL BASKISI

Baskı payına sürfile yapın, işaretli baskı çizgisinden içe ütüleyin ve iğneleyin. Alt kenara 3,5 cm genişlikte makine çekin, bu arada baskıyı da yapmış olacaksınız.



17 C- BAĞLAMA KEMER

Kemer parçalarını yüzü yüze üst üste koyun, kısa kenarları bir yanda birbirine dikin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın. Kemeri uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kenarları birbirine dikin, kemeri döndürmek için ufak bir açıklık bırakın. Dikiş paylarını kesin, köşelerde verev kesin. Kemeri bir kalem yardımıyla döndürün, kenarları ütüleyin. Dikişteki açıklığı elle dikerek kapatın.



DİKİŞ VE EL İŞİ DÜNYASINDAN EN YENİLER HOBİ ÜRÜNLERİNE HER GEÇEN GÜN YENİLERİ EKLENİYOR. SİZE BİRKAÇ TAVSİYEMİZ VAR.





RENGARENK

Her türlü kumaşa uyum sağlayabilecek, Drima polyester dikiş iplikleri goblen.com'da tanesi 7 TL.



ŞİŞ YOK, TIĞ YOK

Alize Puffy ile Çocuklar Örüyor kitapları ile sadece parmaklarınızı kullanarak çocuklarınızla çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Satış fiyatı 20 TL.




» Kumaş: Zebra desenli viskon saten

AKILLI BİR KISALTMA İŞLEMİ

HEMEN AMACINIZA ULAŞACAKSINIZ: ELBİSE PATRONUNUZU EN KOLAY ŞEKLİYLE KISALTIP, 3/4 KOLLU ŞIK BİR BLUZ DİKMEK İSTİYORSANIZ BU ADIMLARI İZLEMENİZ YETERLİ!

Dikiş yöntemi

Elbise patronunuzu (model 3) şık bir bluz patronuna dönüştürmek için tek ihtiyacınız bir kalem ve cetvel. Nasıl mı? Aşağıdaki dört adımı izlemeniz yeterli.



1 Ölçün


Öncelikle istediğiniz uzunluğu saptayın. Ölçü alırken en doğrusu istediğiniz bluza yakın özelliklerde bir bluz giymeniz olacaktır.


2 Parçaları yapıştırın

Patron parçası 1 ve 2, 3 ve 4'ü yapışkan bantla birbirine yapıştırın.

3 Ön parça

Ön parçada istediğiniz ölçüyü ön ortada ölçün. Tam bu noktada gönye ile ön ortayla dik açı oluşturacak bir çizgi çizin. Etek ucunda hoş bir kavis oluşması için yan kenarların 2 cm daha kısa olması gerekir. Şimdi (a) ölçüsünü kol altından etek ucuna kadar ölçüp işaretleyin.





4 Arka parça

Ön parçadaki (a) ölçüsünü arka parçada yan kenarlara da aktarın. Arka parçaya da hafif kavisli bir etek ucu çizin. Ön ve arka parçaları bu yeni çizgiden kesin.

ÖNERİ

Eğer baskı payını fazla tutarsanız, gereğinde bluzu prova sonrasında uzatabilirsiniz.

İllüstrasyon: Elke Treier-Schäfer.

MODEL 4A

» **İPEK BLUZ**
Desenli ipekli kumaştan dikilmiş V yakalı, geniş kesimli, kolları lastikli çok şık ve bir o kadar da kullanışlı bir model. Emprime kumaş bluza hafiften yetmişler havası kazandırmış. Gerçek anlamda bohem hippi bir görünüm istiyorsanız bu bluzu maksi etek ve terlikle, ya da bol Jean ve platolu ayakkabılarla giymelisiniz.
» Kumaş: Çiçek desenli ipekli kumaş

İSTER İPEKTEN İSTER PAMUKTAN DİKİN! ÇOK ŞIK GÖRÜNMESİNİN YANINDA SICAK YAZ GÜNLERİNDE ÇOK DA RAHAT EDERSİNİZ.

KUMAŞIN ÖNEMİ

FOTOĞRAF: ANDREAS HOERNISCH

MODEL 4C

» **BLUZ**

Boyunu uzattığınızda, başka bir deyişle tunik olarak diktiğinizde de bu bluz çok havalı. Beldeki kemer tuniğin bedene oturmasını ve vücudunuzun kıvrımlarını hoş bir şekilde öne çıkarmanızı sağlıyor. Tuniğin en dikkat çeken özelliklerinden biri de deseni. Klasik çiçekler ya da grafik desenler yerine poplin kumaşın üzerine değişik konumlarda ayakkabılar basılmış.

» Kumaş: Poplin



Zarif detaylar

MODEL
4B

» **POPLİN BLUZ**
Çok zarif ve hoş bir görüntü. Zamansız bir şıklık. Uzun kollu, kolları lastikli bu bluzla yalnızca sizin değil, size bakanların da gözleri parlayacak. Kahverengi tonları bu görünüme ağır bir hava katsalar da Jean ve spor ayakkabılarla giydiğinizde ne kadar salaş, geniş beyaz bir pantolonla giydiğinizde ise ne kadar şık-elegan göründüğüne tanık olacaksınız.
» Kumaş: İnce poplin




ESİNLENMEK İÇİN

İş yaşamına çizgili kumaşlar kadar yakışan ve aynı zamanda da sevilen bir başka kumaş olamaz. Modelimizi bir de çizgili poplin kumaşlarla denemeye ne dersiniz? goblen.com, trendyol.com veya hepsiburada.com adreslerinde uygun seçenekler bulabilirsiniz.

RAHAT BİR ŞEKİLDE GİYMEK İÇİN, DİKİŞİ ÇOK KOLAY ÜÇ BLUZ GÖMLEK
V YAKALI, ELASTİK MANŞETLİ VE FARKLI KOL UZUNLUKLU




MODEL 4A



Arkadan boy: Yak. 60 cm




MODEL 4B



Arkadan boy: Yak. 60 cm



MODEL 4C



Arkadan boy: Yak. 75 cm

Not: Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

İnce bluzluk kumaşlar
A Elastanlı ipek bluzluk
B Pamuk poplin
C Baskılı pamuklu
Malzeme:
ABC Dikiş ipliği
Yapışkan tela
ABC Lastik, 4 cm eninde:
Bd. 34: 30 cm,
Bd. 36 – 44: 35 cm
Bunun dışında:
Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı

DİKKAT:
1- 5 nolu patron parçalarını ve biçki planlarını pafta 1'de bulacaksınız.

Patron parçaları


Bluzlar için patron parçalarını Pafta 1'de bulacaksınız. Patronlar 34 – 44 arasındaki tüm bedenler için verilmiştir.
Bluzlar için 1 – 5 numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacak. Modellere göre değişen uzunluklara dikkat edin. Patronu kendi bedeninize ve seçtiğiniz modele uygun çizgilerden keserek çıkarın. a, b, c parçaları için patron verilmemiştir. Bu parçaları doğrudan kumaşa çizebilirsiniz. Tabloda ölçüler 1,5 cm dikiş payı eklenerek verilmiştir.

ABC 1 Ön parça kumaş katı	1x
ABC 2 Arka parça kumaş katı	1x
ABC 3 Ön pervaz kumaş katı	1x
ABC 4 Arka pervaz kumaş katı	1x
ABC 5 Kollar	2x
A C a Kol manşeti	2x
B b Kol manşeti	2x
C c Kemer	2x

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):

Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

PATRONA GENEL BAKIŞ




Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)					
A	140	1,50					
B	140	1,70					
C	140	2,00					


Parçaların ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)						
a	43,5	44,5	45,5	46	47	47,5	12
b	48,5	49	49,5	50	50,5	51	12
c	71	73	75	77	79	81	13




1 ABC - BİÇKİ

Kumaşı dokuma kenarlar ortada çakışacak şekilde katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. 1 – 4 numaralı patron parçalarını biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Biçki planını paftada bulacaksınız. Patron parçalarının kenarlarına tebeşir ve cetvelle 1,5 cm dikiş payı ve etek baskı payı çizin. Parçaları biçin.




2 ABC - BİÇKİ

Kalan kumaşı boyuna ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun, dokuma kenarlar üst üste gelsin. 5 numaralı patron parçasını kumaşa iğneleyin ve 1,5 cm dikiş payıyla biçin. Son olarak ölçü ile verilen a ve b parçalarını da cetvel ve terzi tebeşiri yardımıyla doğrudan kumaşa çizin. Ölçüleri bir önceki sayfadaki tabloda bulabilirsiniz. Model C kemeri (c) son olarak kalan kumaşı açarak çizin. Bu parçaları çizdiğiniz çizgilerden biçin.




3 ABC - TELANIN BİÇİLMESİ

Telayı şekilde gördüğünüz gibi katlayın, yapışkan kısmı içte kalsın. 3 ve 4 numaralı patron parçalarını telanın üstüne yerleştirin. Kurşun kalemle parçaların etrafına telanın üstüne 1,5 cm dikiş payı çizin. Tela parçaları biçin ve kumaş parçaların tersine ütüyle yapıştırın. Kumaş parçaları yeniden üst üste iğneleyin ya da yarıdan katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Patron parçalarını yeniden iğneleyin.




4 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce pensleri, patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), yatay işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın.



5 ABC - İĞNELEMEK, DİKMEK


Dikiş sırasında iki parçanın kumaşlarının yüz kısımları üst üste gelmeli ve toplu iğneyle sabitlenmiş olmalıdır. Eğer iğneleri dikey dikişe yatay gelecek şekilde yerleştirirseniz çıkarmanız gerekmeden dikiş makinenizle yavaşça üstünden geçebilirsiniz. Eğer o kadar deneyimli değilseniz dikiş sırasında teker teker çıkarabilirsiniz. Dikişe ara verdiğinizde iğnenin kumaşa saplı olmasına dikkat edin.



6 ABC - GÖĞÜS PENSLERİ


Ön parçaları pensleri ortasından pens çizgileri üst üste gelecek şekilde katlayın. Pensleri iğneleyin ve uçta sivri olacak şekilde dikin. İpi düğümleyin. Pensi aşağı ütüleyin.

kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.




7 ABC - OMUZ DİKİŞLERİ

Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini (dikiş sayısı 1) iğneleyin ve dikin, bu arada arka omuzu hafifçe yedirin. Dikiş paylarına sürfile yapın, açarak ütüleyin. Ön pervazı yüzü yüze arka pervazın üstüne koyun, omuz dikişlerini iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 2). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin. Pervazın dış kenarına sürfile yapın.




8 ABC - YAKA AÇIKLIĞI / PERVAZ

Pervazı yüzü yüze yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Yaka açıklığına makine çekin.
Dikiş paylarını kesin, yuvarlak kısımlarda neredeyse dikişe kadar çıtlatın. Ön ortada köşede tam dikişe kadar dikiş payını kesin (ok işareti). Pervazı içe döndürün ve yaka açıklığını ütüleyin. Pervazın iç kenarını birkaç dikişle omuz dikişlerinin dikiş paylarına tutturun.




9 ABC - YAN DİKİŞLER / ETEK BASKISI

Ön parçayı yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 3). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.




10 ABC - ETEK BASKISI

Baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Alt kenara dıştan 1 cm genişlikte makine çekin, bu arada baskıyı da yapmış olacaksınız.



11 ABC - KOLLAR


Kol yuvarlağını yedirmek için* - * işaretleri arasında işaretli dikiş çizgisinin iki yanına makinenizin en geniş ayarıyla (4 mm) makine çekin ve ipin ucunu uzun bırakın, daha sonra büzgüde kullanacaksınız. Kolu boyuna ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun.
Kol dikişlerini iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 4). Dikiş paylarına sürfile yapın ve açarak ütüleyin.





12 ABC - KOL MANŞETLERİ

Kol manşetlerini öyle katlayın ki kısa kenarlar üst üste gelsin. Bu kenarı manşetin ortasına kadar dikin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın, kalan kısımda da içe ütüleyin. Manşetleri yarıdan katlayın, kumaşın tersi içte olsun. Açık kenarları yüzü yüze kol ağızlarına dikin, dikişler birbirine gelmeli, dikiş olmayan kenar üstte kalmalı. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın, yukarı ütüleyin.

kumaşın tersi | kumaşın yüzü | patron parçaları | tela | Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.







13 ABC - LASTİK GEÇİRME

Lastiği iki eşit parçaya bölün. Lastiği bir çengelli iğne yardımıyla manşetlere geçirin. Uçlarını üst üste iğneleyin ve genişliği prova ederek belirleyin. Lastiğin ucunu elle birbirine dikin. Dikişteki açıklığı elle küçük dikişlerle kapatın.

14 ABC - KOLLARIN TAKILMASI

Büzgü dikişinin alt ipini hafifçe çekin. Kolları yüzü yüze kol evlerine iğneleyin ve bu arada şu noktalara dikkat edin: Kol ve bedendeki 5 numaralı yatay işaretler, yan dikişler ve kol dikişleri üst üste gelmeli. Kol yuvarlağındaki yatay işaret omuz dikişine gelmeli. Kol yuvarlağındaki dikişin alt ipini hafifçe çekerek kolu tam yerine yerleştirin. Büzgüyü eşit dağıtın. Kolu pili oluşmayacak şekilde dikin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın ve kol yuvarlağında kolun içine ütüleyin.

15 C - KEMER

Kemer parçalarını yüzü yüze üst üste koyun, kısa kenarları bir kenarda birbirine dikin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın. Kemeri uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kenarları birbirine dikin, kemeri döndürmek için ufak bir açıklık bırakın. Dikiş paylarını kesin, köşelerde verev kesin. Kemeri bir kalem yardımıyla döndürün, kenarları ütüleyin. Açık kısmı elle dikerek kapatın.



burdashop

Tıklayın, bedeninize ve zevkinize uygun modeli kolayca dikin!

Tüm dünyada 50 yılı aşkındır moda severlerin vazgeçilmez dergisi Burda, artık dijital ortamda da sizlere hizmet veriyor. **shop.burda.com.tr** adresinden 5000'den fazla modeli bütün detaylarıyla görebilir, beğendiğiniz modelleri satın alarak kolayca dikebilirsiniz. Tek yapmanız gereken **shop.burda.com.tr**'yi tıklayarak satın aldığınız modeli yazıcınızdan çıkış alarak kumaşınıza uygulamak. Keyifli dikişler!

shop.burda.com.tr

Tek tıkla adresine gelsin

dergiburda.com'dan

KOLAYCA SATIN ALABİLİRSİNİZ.







» Kumaş: Çizgili pamuk enterlok jarse

"SAÇIM DÜZGÜN DEĞİL" GÜNLERİNE SON!

BU ŞIK BERE SAYESİNDE SAÇINIZDAKİ DÜZENSİZLİKLERİ BİR MODA KAZANCINA DÖNDÜRECEKSİNİZ. HEMEN KOLAYCA DİKECEĞİNİZ BU UNİSEKS BERE HERKESE YAKIŞIYOR VE YUMUŞAK JARSE KUMAŞI SAYESİNDE İÇ MEKANLARA DA UYGUN!

GEREKENLER


Kumaş önerisi: Yalnızca çok esnek jarse kumaşlar, ribana (lastik örgü kumaş) kullanın.

Kumaş ve malzeme:
Enterlok jarse, 140 cm eninde: 0,70 m
Bunun dışında: Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı,




PATRON

Bere için patronu ve biçki planını pafta 2'de bulacaksınız.




Tek beden
1 Bere 1x




1 BERENİN BİÇİLMESİ

Kumaşı düzgün bir zemine yayın, kumaşın yüzü üstte olsun. Bere patronunu kumaşa iğneleyin. Terzi tebeşiri ve cetvelle patronun çevresine çepeçevre 1 cm dikiş payı çizin. Bere parçasını biçin. Dikkat: Enine çizgili jarse kumaşlarda kat yerinin çizginin tam ortasına gelmesine dikkat edin.




2 İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce pensleri, patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), kat ve çakışma çizgilerini/işaretlerini kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Kat çizgisini geniş teyelle kumaşın yüzüne aktarın.




3 PENSLERİ DİKİN

Önce berenin bir yarısında pensleri kapatın. Bunun için eğimli kenarları üst üste iğneleyin ve ince sık ayarlı bir zikzakla ya da esnek bir dikişle dikin. Dikiş uçlarını pekiştirin. Dikiş paylarını açarak ütüleyin. Sonra diğer yarıdaki pensleri de aynı şekilde kapatın.




4 ARKA ORTA DİKİŞİN KAPATILMASI

Berenin uzun kenarlarını üst üste iğneleyin, açıklık işaretleri ve yatay işaretler üst üste gelmeli. Dikişi elastik bir dikişle kapatın. Açıklık işaretlerinin arasında dikişe ara verin, açık bırakın. Dikiş uçlarını pekiştirin. Dikiş paylarını açarak ütüleyin.



5 KALAN PENSLERİN KAPATILMASI

Önce berenin bir yarısında pensleri ve orta dikişi yüzü yüze üst üste iğneleyin. Kalan eğimli kenarları yüzü yüze üst üste iğneleyin. Pensleri bir defada dikerek kapatın. Sonra diğer kenardaki eğimli kenarları aynı şekilde kapatın.



6 BERENİN DÖNDÜRÜLMESİ, AÇIKLIĞIN KAPATILMASI

Bereyi bıraktığınız açıklıktan döndürün. Açıklığı elle dikerek kapatın. Bereyi kat yerinden tersi terse gelecek şekilde iç içe geçirin, açıklığın olduğu taraf içte kalmalı. Berenin kenarını dışa döndürün.

MODEL 5C

» CEKET
Dikimi de zevkli, stilinizi yaratması da. İnce yünlü kumaştan dikilen bu ceket turuncu kareleriyle, kemeriyle, üstten takma cepleriyle, zımbalı çıtçıtlarıyla ve kapüşonundaki kordonuyla çok kullanışlı ve şık!
» Kumaş: Yünlü kumaş



HER İLKBAHAR GARDIROBUNDA MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN BİR GİYSİ: HAFİF, İNCE (TABİİ DİKİMİ DE KOLAY) AMA BUNA RAĞMEN RÜZGARDAN VE SERİN HAVALARDAN KORUYAN BİR KAPÜŞONLU PARKA.

GEÇİŞ MEVSİMİ İÇİN İDEAL

FOTOĞRAF: ANDREAS HOERNISCH

MODEL 5A

» **BENZERSİZ**
Baharda çiseleyen yağmurda dolaşmayı seviyor musunuz? O zaman dışı yağmur geçirmez malzemeyle kaplanmış bu pamuklu yağmurluğumuz tam size göre. Şapkayla da çok şirin göründüğünü kabul etmek gerek, ceketten kalan kumaşlardan kolayca bir de şapka dikebilirsiniz.
» Kumaş: Lamine kaplamalı pamuklu kumaş



Yaklaşan baharla birlikte göz okşayıcı renk ve desenlerde kumaşlara geçiş yapma zamanı gelmiş demektir.

MODEL
5B

» KAPÜŞONLU MANTO
Patronun biraz uzatılması ceketi bir üst seviyeye taşımış: Sportif, lüks bir kısa manto! Altın renkli detayları bu şık bej gabardin bahar mantosunun fazlasıyla asil görünmesini sağlıyor. Ama endişelenmeyin. Jeanlerinizin üzerine giydiğinizde de salaş-elegan bir görünüm yakalayacaksınız.
» Kumaş: Gabardin



TAKTİK:
Kaplamalı kumaşları mümkün olduğunca iğnelemeyin ya da teyellemeyin, iğne izleri kalabilir. Toplu iğne yerine kumaş klipsleri kullanın. Eğer makinenizin ayağı rahatça kaymıyorsa, teflon tabanlı bir makine ayağı kullanın ya da kumaşla makine ayağının arasına sonradan koparıp alabileceğiniz mülaj kağıdı koyun. Kaplamalı kumaşları tersten kuru bir ütü beziyle düşük ısıda ütüleyin. Ancak önceden mutlaka küçük bir kumaş parçasında deneme yapın.





ESİNLENMEK İÇİN

Kaz ayağı desenler geçmişin en şık aktrislerinden Audrey Hepburn'un bile gözdesiydi. Klasiklere dönüşün kendini şiddetle hissettirdiği bu dönemde sizin için mantomuzda çok şık görünebilecek iki favori kumaş seçtik. goblen.com, trendyol.com veya hepsiburada.com adreslerinde uygun seçenekler bulabilirsiniz.

GABARDİN, YÜNLÜ VE KAPLAMALI PAMUKLU: ÇITÇITLI, KAPÜŞONLU, ÜSTTEN TAKMA CEPLİ BU CEKETLERLE DOĞADA UZUN YÜRÜYÜŞLER, ŞEHİR GEZİLERİ VE ROMANTİK PİKNİKLERDE FARK YARATACAKSINIZ.



MODEL 5A



Arkadan boy: Yak. 76 cm



MODEL 5B



Arkadan boy: Yak. 90 cm



MODEL 5C



Arkadan boy: Yak. 76 cm

Not:

Kumaşı nasıl hazırlayacağınızı, nasıl ölçü alacağınızı ve patronu nasıl bulacağınızı ön sayfalarımızdaki açıklamalarda bulacaksınız.

GEREKENLER

Kumaş önerisi

Pamuklu kumaşlar, yünlü kumaşlar, kaplamalı kumaşlar, karışımlı kumaşlar
A Kaplamalı pamuklu
B Gabardin
C Yünlü-karışımlı kumaş
Malzeme:
ABC Dikiş ipliği,
Yapışkan tela
3 büyük çıtçıt
1,30 m kordon, 2 zımbalanır halka
A 9 zımbalı çıtçıt
B 10 zımbalı çıtçıt
C 7 zımbalı çıtçıt
Cep torbaları için kalmış astar parçası
Bunun dışında:
Kurşun kalem, kağıt makası, mezura ya da cetvel, toplu iğne, terzi tebeşiri, biçki ve iplik makası, dikiş makinesi iğneleri, dikiş iğnesi, teyel ipliği, terzi ruleti ya da kopya kağıdı.

Patron parçaları


Ceketlerle ilgili patron parçalarını Pafta 3'te bulacaksınız. Patronlar 34 – 44 arasındaki tüm bedenler için verilmiştir. 1 – 11 numaralı patron parçalarına ihtiyacınız olacak. a parçası için patron verilmemiştir. Bu parçayı doğrudan kumaşa çizebilirsiniz. 1 numaralı patron parçasında çıtçıtlar için verilen x işaretleri ceket B, 34 beden içindir. 36 – 44 bedenlerde en üst x işaretini bedene göre yukarı kaydırın. Alt x işareti tüm bedenlerde aynıdır. Kalan x işaretlerini eşit aralıklı olarak çizin.

ABC 1 Ön parça	2x
ABC 2 Arka parça	2x
ABC 3 Üst kol	2x
ABC 4 Alt kol	2x
ABC 5 Yan kapüşon parçası	4x
ABC 6 Orta kapüşon parçası	2x
ABC 7 Arka pervaz kumaş katı	1x
ABC 8 Alt cep	2x
ABC 9 Alt kapak	4x
ABC 10 Üst cep	2x
ABC 11 Üst kapak	4x
C a Kemer	2x

Kumaş ölçüleri

Beden		34	36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüleri (m)					
A	140	2,55					
B	140	2,80					
C	140	2,75					

PATRONA GENEL BAKIŞ




Parçaların ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)						
a	81	83	85	87	89	91	11

PATRON ÇİZGİLERİ (KONTUR):


Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

DİKKAT:
1- 11 nolu patron parçalarını ve biçki planlarını pafta 3'te bulacaksınız.




1 ABC - BİÇKİ

Kumaşı uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun, dokuma kenarlar üst üste gelsin. Patron parçalarını biçki planına göre (biçki planını paftada bulacaksınız) kumaşa iğneleyin. 6 numaralı parçayı kat yerine koyun. Patronların kenarlarına cetvel ve terzi tebeşiriyle 1,5 cm genişlikte dikiş payı, etek ucuna ve kol ağzına 4 cm baskı payı çizin. Parçaları çizdiğiniz bu çizgilerden biçin.




2 C - ÖLÇÜ İLE VERİLEN PARÇANIN BİÇİLMESİ

Kalan kumaşı açın, kumaşın tersi üstte olsun. Cetvel ve terzi tebeşiriyle kemeri (a) 2 defa kumaşa çizin. Bunun için ölçüleri önceki sayfadaki tabloda bulacaksınız. Parçaları bu çizgilerden biçin.




3 ABC - TELANIN/ASTAR PARÇASININ BİÇİLMESİ

1 numaralı patron parçasında yekpare klapayı klapa kat çizgisinden (BESATZ UMBRUCH) kesin. Telayı ikiye katlayın, yapışkan kısım içte kalsın. Klapayı, 7 ve 9 numaralı patron parçalarını, A ve B modellerde 11 numaralı parçayı da şekilde gördüğünüz gibi telaya iğneleyin. Kurşun kalem ve cetvelle etrafına 1,5 cm genişlikte dikiş payı çizin. Telayı kesin ve parçalarda kumaşın tersine yapıştırın. 1 numaralı patron parçasının kestiğiniz parçasını yeniden patrona yapıştırın. Patronları yeniden kestiğiniz parçalara iğneleyin.




4 ABC - İŞARETLERİN KUMAŞA AKTARILMASI

Patronları kumaşın üzerinden almadan önce patronun konturlarını (dikiş ve baskı çizgilerini), yatay işaretleri, tüm çizgileri kopya kağıdı ve terzi rulosuyla kumaşın tersine aktarın. Ön ortayı, kat çizgilerini, cep çakışma çizgilerini ve baskı çizgilerini geniş teyelle kumaşın yüzü de aktarın.



5 ABC - İĞNELEMEK, DİKMEK


Dikiş sırasında iki parçanın kumaşlarının yüz kısımları üst üste gelmeli ve toplu iğneyle sabitlenmiş olmalıdır.
Eğer iğneleri dikey dikişe yatay gelecek şekilde yerleştirirseniz çıkarmanız gerekmeden dikiş makinenizle yavaşça üstünden geçebilirsiniz. Eğer o kadar deneyimli değilseniz dikiş sırasında teker teker çıkarabilirsiniz. Dikişe ara verdiğinizde iğneleyin.



6 ABC - ÜSTTEN TAKMA CEPLER


Cep parçalarına çepeçevre sürfile yapın. Önce üst kenarın dikiş payını içe ütüleyin. Üst kenara 1 cm genişlikte makine çekin. Kalan kenarların dikiş paylarını içe ütüleyin. Cepleri çakışma çizgilerine uygun şekilde ön parçalara iğneleyin. Yan ve alt kenarlara dipten ince makine çekin.

kumaşın tersi kumaşın yüzü patron parçaları tela Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.




7 ABC - KAPAKLAR

Her bir cep parçasını yüzü yüze üst üste koyun, kenarlarını birbirine dikin (bedene dikilecek kenar dışında). Dikiş paylarını köşelerde verev kesin. Kapakları döndürün, ütüleyin ve kenarlara üstten dipten ince makine çekin. Kapağı ön parçada cebin 1 cm üstüne dikin. Dikiş payını 7 mm kalacak şekilde kesin. Kapağı aşağı yatırın ve bir kez daha dikili kenara dipten ince makine çekin.




8 ABC - ARKA ORTA DİKİŞ

Arka parçaları yüzü yüze üst üste koyun. Arka orta dikişi iğneleyin ve dikin. Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.




9 ABC - OMUZ DİKİŞLERİ

Ön parçaları yüzü yüze arka parçanın üstüne koyun. Omuz dikişlerini iğneleyin (dikiş sayısı 1) ve dikin. Arka pervazı da omuzlarından yekpare kesilmiş klapalara dikin. (dikiş sayısı 3) Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Pervazda dış kenara sürfile yapın.



10 ABC - KAPÜŞON DİKİŞLERİ

Dış kapüşon için iki yan kapüşon parçasını bir orta kapüşon parçasına iğneleyin (dikiş sayısı 4). Kapüşon dikişlerini dikin. Dikiş paylarını 7 mm kalacak şekilde kesin ve ütüleyerek açın. Ön kenarda x işaretine bir halka zımbalayın. Bunu yapmadan önce bu noktayı içten küçük bir tela parçasıyla güçlendirin. İç kapüşonu da aynı şekilde dikin.



11 ABC - KAPÜŞON / TÜNEL DİKİŞİ


Kapüşon parçalarını yüzü yüze içiçe geçirin. Ön kenarları iğneleyin ve dikin. Dikiş paylarını kesin. Kapüşonu döndürün. Ön kenara dipten ve tünel geçişi için 2 cm açığından makine çekin. Kapüşonun alt kenarlarını birbirine teyelleyin.



12 ABC - KAPÜŞONUN BEDENE TEYELLENMESİ


Kapüşonu ceketin yaka açıklığına iğneleyin, halkanın olduğu dış kapüşon parçası altta olacak (dikiş sayısı 5). Kapüşonu teyelleyin.

kumaşın tersi | kumaşın yüzü | patron parçaları | tela | Standart çizimler detaylarda orijinal modelden farklı olabilirler.




13 ABC - KLAPA/YAN DİKİŞLER

Yekpare kesilmiş klapaları kat yerinden dışa döndürün. Pervazı yüzü yüze kapüşonun üstünden yaka açıklığına iğneleyin. Yaka açıklığına makine çekin, kapüşon dikişin içinde kalacak. Yuvarlak kısımlarda dikiş paylarını çıtlatın. Pervazı ve klapayı içe döndürün ve kenarları ütüleyin. Yan dikişleri iğneleyin ve dikin (dikiş sayısı 2). Dikiş paylarına sürfile yapın, ütüleyerek açın.




14 ABC - KOLLARIN DİKİLMESİ VE TAKILMASI

Kol dikişlerini kapatın (dikiş sayısı 6 ve 7). Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kolları yüzü yüze kol evlerine iğneleyin ve bu arada şu noktalara dikkat edin: Kol ve bedendeki 8 numaralı yatay işaretler, yan dikişler ve kol dikişleri üst üste gelmeli. Kol yuvarlağındaki yatay işaret omuz dikişine gelmeli. Kolu kol evine teyelleyin ve dikin. Dikiş paylarına birlikte sürfile yapın.




15 ABC - BASKI/KOL AĞIZLARINA VE KENARLARA MAKİNE ÇEKİLMESİ

Klapaları etek ucunda bir kez daha dışa döndürün. Baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Baskı payına dıştan 3 cm genişlikte makine çekin. Klapayı yeniden içe döndürün. Ceketin ön kenarlarına üstten 5 cm genişlikte makine çekin. Kolun baskı payını içe ütüleyin ve 3 cm genişlikte makine çekerek bastırın.




16 ABC - ÇITÇIT,KORDON

Sağ kenara ve cep kapaklarına patronda verildiği şekilde x işaretli yerlere çıtçıtların üst parçalarını zımbalayın. Alt parçaları ise sol kenara ve cep ağızlarına zımbalayın. Ceplerde çıtçıt parçasını zımbalayacağınız yerleri içten küçük tela parçacıkları yapıştırarak güçlendirin. Kordonun bir ucuna yapışkan bant sarın. Bu uçtan iterek kordonu tünele geçirin. Kordonun uçlarını düğümleyin.



17 C - KEMER

Kemer parçalarını uzun bir şerit oluşturacak şekilde birbirine dikin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın. Kemeri uzunlamasına ikiye katlayın, kumaşın yüzü içte olsun. Kenarları birbirine dikin, kemeri döndürmek için ufak bir açıklık bırakın. Dikiş paylarını kesin, köşelerde verev kesin. Kemeri döndürün, kenarları ütüleyin. Açık kısmı elle dikerek kapatın.




18 C - KEMER KÖPRÜLERİ

Yan dikişlerde bel işaretinin bulunduğu yerlere (yatay işaret) yak. 5 cm uzunlukta iplik örme köprüler yapın. Bunun için dikiş ipliğini köprü uzunluğunda birçok kez gerin ve ilik işiyle sıkıca örün.

İllüstrasyon: Verena Zirbs.


ASTARLI TAKMA CEP DİKİŞİ

Kalın kışlık manto ya da astarlı etek: Özenli cep çalışması modelin kalitesini arttırır, görüntüsüne nitelik kazandırır.



1

START
Kumaşta cep girişi kenarına pervaz payı ile biçilir. Astara ise bu pervaz payı verilmez, bu örnekte astar cep için ekstra patron yok. Bunun yerine kâğıt patronda pervaz payını içe kıvırın, pervaz kenarını patronda gösterin, astar çizgisi budur. Astarı bu çizgiden biçerek patronu elde edin.





2

Kumaş ve astar cebi gerekli dikiş payları ile biçin. Sonra astar cebi yüzü yüzünde kumaş cebin pervazına dikin. Dikkat: Döndürmek için dikişin ortasını bir miktar açık bırakın.

3

Kumaş ve astar cebi gerekli dikiş payları ile biçin. Sonra astar cebi yüzü yüzünde kumaş cebin pervazına dikin. Dikkat: Döndürmek için dikişin ortasını bir miktar açık bırakın.





4

Kapaklı takma astarlı cepte kapağa tela ütüleyin ya da kumaşını çift kat çalışın. Ancak ondan sonra kumaş ve astar kapakları yüzü yüzünde üst üste igneleyin ve dikin. Ek kenarı açık kalacak. Döndürmeden önce dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin, yuvarlak kenarda dikişin dibine kadar çıtlatın. Kapağı döndürün, kenarlarını teyelleyin ve isterseniz dıştan süs dikiş çekin. Ek kenar paylarına birlikte sürfile yapın. Kapağı kumaşın ön yüzü alta gelecek şekilde cebin üstünden modele igneleyin ve dikin. Kapağı alta ütüleyin. Yan kenarlarını ek dikişinden itibaren 1 cm kadar el dikişiyle dikin, ya da kapağa dıştan ek dikişi üstünden makine çekin.

Genel


KALIN KUMAŞLARDA VE TÜM ASTARLI MODELLERDE CEP ASTARLI ÇALIŞILIR. PALTO GİBİ GİYSİLERİN BÜYÜK CEPLERİ SARKMASIN, TORBALANMASIN DİYE KOMPLE TELA İLE BESLENİR. TÜM DİKİŞLER ÇEKİLDİKTEN SONRA CEP, BASİT TAKMA CEP GİBİ ÇALIŞILIR: CEBİ GİYSİYE TEYELLEYİN, EL YA DA MAKİNE DİKİŞİ İLE DİKİN. YAN KENARLARIN SAĞLAM OLMASI İÇİN KÜÇÜK ÜÇGEN DİKİŞ YAPILMASI TAVSİYE EDİLİR.

NERVÜR DİKİŞİNİN PRATİK YÖNTEMİ

Göğüs eki gibi bazı parçalara incecik ve kenarı dikişli pili çalışmak gerekir buna da nervür denir. Bu romantik ayrıntının dikiş yöntemini aşağıda bulabilirsiniz.


1

START: Nervür ince, 2 mm ende dikişli pilidir. Patronda her nervür için bir çizgi vardır. Çoğunlukla ince pili için gerekli dikiş payını içermez. Bu nedenle: Nervür dikişi çekilecek parçaya patron olarak önce kare bir parça. Santim hesabını şöyle yapın: Yükseklik = Patron + dikiş payı, Eni = Patron + 0.5 cm dikiş payı her nervür için.
Sonra kumaşın ön yüzünde ilk nervürün kat kenarını teyelle işaretleyin: Kenara mesafe = Dikiş payı + 0.5 cm nervür eni + patrondan ölçülü mesafe.




2

Kumaşı bu çizgiden katlayın, tersi içte. Kat kenarını ütüleyin ve dikiş çekin.




3

Bir sonraki nervürün kat kenarını işaretleyin: Dikiş çizgisinden itibaren nervür arası mesafesi + yarım nervür eni. Tüm nervürleri bu şekilde ölçün, ütüleyin ve dikin. Nervür dikişleri tamamlandıktan sonra patronu kumaşa iğneleyin, nervürler üst üste gelsin, sonra dikiş payıyla parçayı biçin.



4

Çok ince 1 mm'lik nervürlere saç teli nervürü denir. Bu da yukarıda anlatıldığı gibi çalışılmalıdır. Daha çabuk ve kolay olması için makineye özel nervür ayağı, çift iğne ve bir sürgü ipliği makarası takabilirsiniz (mesela ilik ipliği). Bu yöntemle sadece nervür değil, daire üstüne dalga gibi başka motifler de yapabilirsiniz: Makineye nervür ayağı ve çift iğne takın ve iki üst iplik kullanın. Nervürü teyelle ya da uçan kumaş tebeşiriyle işaretleyin. Kumaşın ön yüzünden dikişleri çekin ve alt tarafından sürgü ipliğini yürütün. Son olarak saç teli nervürlerini tersinden ütüleyin.



Tek tıkla adresine gelsin

dergiburda.com'dan

KOLAYCA SATIN ALABİLİRSİNİZ.







ÇİFT DİKİŞLİ KOL ÇALIŞMASI

Şık bir ayrıntı ya da kolun iliklenmesi için gereklilik: Blazer ceket dikerken bilmeniz gereken püf noktaları...


Çift dikişli kol yırtmacı




START
KLASİK KOL YIRTMACI kolun alt kenarında açılır. Üst kol parçası pervazla, alt kol parçası alta bindirme payıyla biçilir.
Önce kol dikişini çekin ve dikiş payını ütüleyerek açın. Kolun alt kenarını (baskı) ütüleyin ve yekpare pervazlara tela ütüleyin. Arka kol dikişini teyelleyin ve yırtmacı teyelle kapatın. Dikişi yukarıdan yırtmaç işaretine kadar çekin, yırtmacı teyelle kapalı bırakın.



Alt kolun dikiş payını köşeden dikiş çizgisine doğru eğik kesin.




Dikiş paylarını kesiğe kadar ütüleyerek ayırın. Yırtmaç payını üst kola ütüleyin. Alta bindirme payında pervazı içe ütüleyin.



Yırtmaç teyelini sökün. Kolu bastırın, yırtmaç kenarlarını zarf köşesi şeklinde dikin. Yırtmacın üst ucunda alta bindirme payını üst kol pervazına dikin. Son olarak düğmeleri dikerken alta bindirme payını araya alın.
Önemli: İlikli olsun istiyorsanız, alta bindirme payı yırtmacın pervazına dikilmeden önce ilikleri üst kola çalışın. Pervaz, ilikler açılırken araya alınacak kadar geniş olmalı. Biyeli ilik arka kol dikişi çekilmeden çalışılır.



SAHTE KOL YIRTMACINDA kolun alt kenarı kapalıdır. Üst kol pervazla, alt kol alta bindirme payıyla biçilir. Arka kol dikişini teyellerken yırtmacı da dikiş gibi teyelleyin. Kol dikişini yukarıdan yırtmaç işaretine kadar çekin. Yırtmacı teyelli bırakın.
Alta bindirme payı ile pervazın üst yan kenarlarını üst üste dikin. Alt kol payını köşede dikiş çizgisinin dibinden kesin.



Dikiş payını yukarıdan kesiğe kadar ütüleyerek açın. Yırtmaç payını üst kola ütüleyin
Ön kol dikişini çekin. Dikiş paylarını ütüleyerek açın ve baskıyı yapın. Yırtmaç teyelini sökün ve baskı kenarına yırtmaç kenarlarını dikin. Düğmeleri dikerken alta bindirme payını araya alın.

Tek tıkla adresine gelsin

dergiburda.com'dan

KOLAYCA SATIN ALABİLİRSİNİZ.





www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR
www.burda.com.tr

YIL BOYU ŞIKLIK



YEPYENİ SAYILARIMIZI TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN!

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.instagram.com/burdaturkiye
www.twitter.com/BurdaDergi
shop.burda.com.tr
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR

BÜTÜN DERGİLERİMİZİ

dergiburda.com'dan

kolayca satın alabilirsiniz.

DB
DOĞAN BURDA DERGİ


goblen.com 64 yıl

Terzi Malzemeleri
Kitap ve Dergiler
Hobi Malzemeleri
Dikiş İplikleri
Viskon Kumaşlar
Elbiselik Kumaşlar
Tela Çeşitleri
Prym Aksesuarlar
Astar & Ceplik
Toplu İğneler
Makaslar & Kesiciler
Fermuar
Kumaş Yapıştırıcıları
Dikiş Malzemeleri
Makina İğneleri
Dikiş Kalıpları
Kol Ütüleme Tahtası

www.goblen.com

Dikiş & Elişi & Örgü ONLİNE ALIŞVERİŞ





Teslimat Sırasında Ödeme

150 TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo

Kredi Kartı, Havale-eft ile ödeme imkanı

256 Bit SSL Koruması Güvenli Alışveriş

Whatsapp Mail ve Telefon ile Destek

Ücretsiz İade ve Değişim İmkanı

%98 Oran ile Aynı Gün Kargo Hızlı Gönderim

Kargo Firması Seçenekleri Yurtiçi, Mng, Ups Kargo

%100 Müşteri Memnuniyeti

Tel: (0216) 330 40 01-02 • 0537 951 27 37 Sosyal Medya: @goblencom

Bursa İpek · Online Alışveriş · www.goblen.com


alize®
cotton club
alize®
Cotton Gold
her mevsim örgü
www.alize.gen.tr
www.alizeyarns.com
@alizeyarns